Manuel d'installation de la version 4.11.X

Installation Serveur + Caisse.

Avant installation.

- Vérifier la longueur du nom windows du pc (Max 8 caractères).
- Exécuter le kit d'installation (Chablis 411SetUp.exe)
- Le système démarre l'installation.

- Sélectionner la langue.



Sélectionner le pays et le type d'install.



- Sélectionner le répertoire d'installation(par défaut : Chablis)
-
-



-
-

L'installation s'initialise.

-

- A 92 % le système enregistre une quantité de données importante. Patienter.

- En fin d'installation le serveur de licences affiche l'écran de contrôle de clé.



- En cas de clé mono poste , aller dans maintenance et sélectionner l'option « Voir les stations ».
- L'écran suivant apparaît.



- Valider par « OUI » pour mettre chablis.ini à jour.
- Fermer cette fenêtre en cliquant sur la croix en haut à droite.
- L'installation est terminée.



- Le système propose de redémarrer.
- Toujours installer le dernier patch disponible sur le site pour installer les derniers développements

Installation Caisse.

Lancement de ChablisSetup.exe

- Sélectionner le pays souhaité.
-
- Sélectionner le rôle du PC, dans ce cas CAISSE.
-



-

- A ce niveau, il est possible de sélectionner l'option Personnaliser l'installation, ce qui correspond à celle de la version 3.6.2. Il préférable de ne pas cocher cette option qui rend l'installation plus longue.
-
- Définir le nom de la caisse !!! ATTENTION !!! ni SERVEUR , ni CAISSE 00.



- Sélectionner le lecteur d'installation.
- Donner le nom WINDOWS du PC où est installé le serveur Chablis (Dans démarrer/Panneau de configuration/réseaux/Identification du serveur principal).



- Valider par suite.
- L'installation s'initialise.

- 

-
- L'installation est terminée 

- En cas d'utilisation d'une clé mono-poste, aller dans Démarer / Programmes / Chablis / Technique / CLM (Clé Licence Manager) , aller dans maintenance et sélectionner l'option « Voir les stations ».



- L'écran suivant apparaît.



- Valider par « OUI » pour mettre chablis.ini à jour.
- Fermer cette fenêtre en cliquant sur la croix en haut à droite.
- L'installation est terminée.



- Le système propose de redémarrer.

Installation Serveur de secours + Caisse.

-

Dans l'Explorateur Windows, se connecter à un lecteur réseau sur le «Chabdb» du serveur principal créé par Chablis lors de l'installation de celui-ci. La lettre sélectionnée pour cette connexion doit impérativement être «S». Ne pas cocher « Se reconnecter au démarrage ».



Lancement de ChablisSetup.exe

- Sélectionner le pays souhaité.
- Sélectionner le rôle du PC, dans ce cas SERVEUR DE SECOURS + CAISSE.
-



-
-

- A ce niveau, il est possible de sélectionner l'option Personnaliser l'installation, ce qui correspond à celle de la version 3.6.2. Il préférable de ne pas cocher cette option qui rend l'installation plus longue.
-
- Sélectionner le lecteur d'installation.

- Donner le nom WINDOWS du PC où est installé le serveur Chablis (Dans démarrer/Panneau de configuration/réseaux/Identification du serveur principal).
- Dans ce cas, le pc s'appelle « Serveur ».
- A vous de vérifier dans Windows le nom de votre PC.
-



-
- Valider par suite.
- L'installation s'initialise.
-



-
- L'installation est terminée.
-



-
- Le système propose de redémarrer

- En cas d'utilisation d'une clé mono-poste, aller dans Démarer / Programmes / Chablis / Technique / CLM (Clé Licence Manager) , aller dans maintenance et sélectionner l'option « Voir les stations ».



- L'écran suivant apparaît.



- Valider par « OUI » pour mettre chablis.ini à jour.
- Fermer cette fenêtre en cliquant sur la croix en haut à droite.

.